5. Herramienta pumts.

En esta sección, se presenta una herramienta (objeto del presente proyecto) para realizar la planificación muy sencilla de un sistema UMTS. El objetivo es ayudar a comprender los diversos aspectos complejos del sistema y las diferencias fundamentales con el sistema GSM, más que ser una herramienta de diseño o planificación.

A lo largo del capítulo se describirá con detalle la herramienta pumts (planificación umts), comentando los métodos seleccionados para llevar a cabo los cálculos y simulaciones. Por último se verá un ejemplo de cómo funciona el simulador y los resultados que es posible obtener.

5.1. Interfaz principal.

Para acceder a la herramienta sólo es necesario indicarle a Matlab el directorio donde se encuentran los ficheros y teclear el comando "pumts" en la línea de comandos. Aparecerá la ventana que se muestra en la Figura 5.1. Esta interfaz consta de tres partes:

- La barra de menús.
- Zona de cálculo del radio de la celda.
- Zona de simulación, que inicialmente se encuentra oculta.

📣 MATLAB	Planificación UMTS	
File Edit Debug	Menu Herramientas	
Shortcuts 🗷 How to	Calculo del radio de la celda	=
Command Windo	Introducir datos	Ver mapa
>> pumts	Calculo segun la densidad de trafico	Ver Nodos B
,,	Calcular Mostrar resultados Calcular posiciones Nodos B	

Figura 5.1 Interfaz principal de pumts.

5.2. La barra de menús.

Ésta zona consta de dos menús desplegables.

 Menú principal o simplemente menú. Donde se encuentran las opciones típicas como abrir un nuevo proyecto o uno ya existente, guardar el proyecto o salir del programa.



Figura 5.2 Menú

 Herramientas. En este menú se encuentra el acceso a la herramienta Map Creator que permite crear nuevos mapas utilizables en pumts.

📣 MATLAB	🚮 Pla	anificación UM	TS		
File Edit Debug	Menu	Herramientas			¥
Shortcuts 🕑 How to	_ Ca	Map Creator alculo del rad	io de la c	elda	
Command Windo		Introdu	cir datos	Balance del enlace	Ver mapa
To get sta	_			Calculo segun la densidad de trafico	Ver Nodos B

Figura 5.3 Herramientas.

5.3. Map Creator.

El Map Creator es una herramienta que permite obtener, a partir de una imagen en mapa de bits, un mapa que podrá ser utilizado en pumts para realizar una planificación.

La ventana principal de la herramienta es la que se muestra en la Figura 5.4.

enu Herramientas			າ mts
- Calculo del radio	de la celda		Ver mapa
Introducir	datos 📃 Balance de Calculo se	el enlace 🛛 🕹	feln m
		Menu	Ľ
Calcular	Mostrar resultados	Guardar e Guardar openo	Seleccion Suburbano
		O Urbano Ok	Seleccion Urbano
		Urbano denso	Seleccion Urbano denso
		Dimensiones (Km)	
		Alto	
		Ancho	

Figura 5.4 Ventana de Map Creator.

En el icono de menú se encuentran las funciones de crear un mapa nuevo, guardar y salir.

Para crear un mapa, lo primero que hay que hacer es cargar una imagen en bmp. Esto es posible hacerlo seleccionando la opción Nuevo en el Menú. Una vez hecho esto aparecerá una segunda ventana que contendrá la imagen cargada.

Para asignar el tipo de entorno para cada zona de la imagen, se procede de la siguiente manera: Primero se selecciona el tipo de entorno base, que será el que se asigne por defecto a todo el mapa y sobre el que se colocarán los demás tipos. Para hacer esto se selecciona el entorno deseado en la zona de Tipo base y se pulsa Ok. El fondo de la imagen se coloreará en función de la opción elegida:

- Blanco, para entorno Suburbano.
- Verde, para entorno Urbano.
- Rojo, en el caso Urbano denso.

En el ejemplo que se muestra en la figura se ha elegido tipo de entorno urbano como valor por defecto.



Figura 5.5 Ejemplo Map Creator.

Una vez que tenemos el tipo de base, es posible colocar encima zonas con entorno de otro tipo. Para ello se pulsa alguno de los botones situados en la parte derecha de la ventana del Map Creator. Al hacerlo el cursor adoptará la forma de una cruz, indicando que ya se puede seleccionar sobre el mapa la zona donde se desea colocar otro tipo de entorno.



Figura 5.6 Ejemplo Map Creator.

En el ejemplo se ha seleccionado una zona como entorno Urbano, de modo que la dicha zona queda coloreada en verde en el mapa.

Es importante mencionar que será necesario volver a pulsar alguno de los botones para poder seleccionar la siguiente zona, incluso aunque el tipo de entorno que se quiera colocar sea el mismo que el de la selección anterior.

Antes de terminar, hay que indicar las dimensiones del mapa en la zona donde se indica. Bastará introducir cualquiera de los dos valores (alto o ancho) y al pulsar "intro" el otro se calculará automáticamente.



Figura 5.7 Ejemplo Map Creator.

Por último podemos guardar el mapa creado, pulsando en la opción Guardar situada en al Menú. Se generarán dos archivos, una imagen bmp con el nombre de fichero que se le haya asignado y un segundo fichero asociado en formato .dtf con el mismo nombre.

5.4. Zona de Cálculo del Radio de la celda.

La zona de Cálculo del Radio de la celda se divide en dos partes. En la parte superior se encuentran las opciones de cálculo y el acceso a la entrada de datos. En la parte inferior se sitúan los botones de cálculo y visualización de resultados.



Figura 5.8 Ventana principal de pumts con la ventana de mapa básica.

Si pulsamos en el botón Introducir datos aparecerá una nueva ventana donde es posible introducir los datos necesarios para el cálculo del radio de la celda. Se observa que los diferentes parámetros están inicializados con un valor por defecto que puede ser modificado.

ATLAB			4	1
Planificación UMTS	🛃 Cargar datos		208	X
rlenu Herramientas		Parametros		×
Calculo del radio de la celda	- Nodo B	Chiprate 3.8	Mcps	
Calcular Mostrar resultad	Potencia maxima de transmision 43 dBm Perdidas en cables y conectores 3 dB Ganancia de antena 17.5 dB Figura de ruido 5 dB Altura de la antena 25 m Terrninal movil Potencia maxima de transmision 21 Perdidas en cables y conectores 0 Ganancia de antena 0 Perdidas en cables y conectores 0 Ganancia de antena 0 Perdidas en cables y conectores 0 Ganancia de antena 0 Figura de ruido 3.5 Altura de la antena 1.5 m Tipo de servício © Urbano © Voz 12.2 kbps Datos (CS) 64kbps Datos (CS) 64kbps Datos (PS) 144kb Datos (PS) 384kb	Frecuencia de trabajo 1955 Factor de carga maximo 66 Factor de reutilizacion 111 Margen de interferencia 3.0 Ganancia por SHO 3 Body loss 3 Perdidas de penetracion de edificios Irr Relacion Eb/No objetivo Irr Probabilidad de desbordamiento 0.0 Desviacion tipica del control de potencia 2.2 Densidad espectral de ruido termico -177 Desviacion tipica del control de potencia 2.2 Densidad espectral de ruido termico -177 Desviacion tipica log-normal Irr Densidad de trafico Irr 0 Urbano denso Accep 38 2	0 Mhz 0 Mhz 0 % 6 dB 1 dBm 3 dB 3 dB 1 dBm 4 dBm 4 dBm/Hz blar elar	

Figura 5.9 Formulario de carga de datos.

En esta ventana también se indicará los tipos de servicios y para qué tipos entornos se realizarán los cálculos.

Para validar los datos y volver la ventana principal, basta pulsar en sobre el botón Aceptar.

Junto al botón de Introducir datos se encuentran las opciones de cálculo que pueden ser seleccionadas mediante sendos check box. Las dos opciones existentes corresponden a los siguientes casos:

- Balance del enlace. Se calcula el radio de la celda desde un punto de vista radioeléctrico. Para ello se hace uso de los balances de enlace con unas condiciones de propagación genéricas.
- Cálculo según la densidad de tráfico. Se calcula el radio de cobertura celular a partir de la densidad de tráfico ρ (Erlang/Km²) prevista para cada servicio seleccionado.

Al pulsar el botón Calcular se realizarán todos los cálculos seleccionados utilizando los datos previamente introducidos. Las operaciones que se realizan en al pulsar el botón son: por un lado el cálculo del balance del enlace descrito en el apartado 3.3.1.2 y por otro el método de cálculo del radio de la celda, a partir de la intensidad de tráfico prevista, que se vio en el apartado 3.4.2

Para ver los resultados finales, y también algunos intermedios, basta pulsar el botón Mostrar resultados. Si se pulsa aparecerá la ventana que se aparece en la Figura 5.10, donde se muestra el desglose de los resultados obtenidos en los cálculos y las distintas conclusiones.

Herramientac			۲	- opto	
non anitoricas				• v In	sert tools besktop window Help
Resultados del calculo del	radio de la celda			9	
riesultudos del culculo del	Tualo de la celad				
Resultados del calc	ulo del radio de la	celula			
Balance del enlace					Analisis de densidad de trafico
					Determinacion del radio de cobertura celular a partir de la densida de trafico
MAPL: Perdidas maxima	s de propagacion permitid	as (dB)			prevista para cada tipo de servicio
	Suburbano	Urbano	Urbano di	enso	Alcance de la celda
	UL DL	UL DL	UL	DL	Suburbano Urbano Urbano denso
Voz 12.2 Kbps	139.89 142.0769	133.61 135.796	69		Voz 12.2 Kbps
Datos (CS) 64Kbps		128.41 135.537	76		Datos (CS) 64Kbps
Datos (PS) 64Kbps					Datos (PS) 64Kbps
Datos (PS) 144Kbps		128.91 135.537	79		Datos (PS) 144Kbps
Dates (PS) 384k/bns					Datos (PS) 384Kbps
Duros (r c) - Sourapo					
Caso mas restrictivo	139.89	128.41			Caso mas restrictivo
					Distancia entre emplazamientos (Km)
Alconos do lo ostito	Area da estas		listansis ontro coord-		
- Micance de la celda-	Area de cober	ura L	nstancia entre empla	azamientos	Conclusiones
Suburbano 1.003	Km Suburbano	1.9649 Km ²	Suburbano 1.50	057 Km	Valor tomado para la distancia entre emplazamientos (1.5xR) en cada caso:
Urbano 0.4791	5 Km Urbano	0.44769 Km ²	Urbano 0.71	872 Km	Suburbano 1.5057 Km
Urbano denso	Km Urbano densi	D Kn. ²	Urbano denso	Km	Urbano 0.71872 Km Modificar valores
					Urbano denso Km

Figura 5.10 Ventana de resultados del cálculo del radio de la celda.

Llegado a este punto ya está calculado el radio de la celda. El siguiente paso será calcular la posición donde se colocarán las estaciones base (Nodos B) en el mapa. Este cálculo se realiza pulsando sobre el botón Calcular Posiciones nodos B que aparece en la ventana principal de la herramienta pumts. Una vez obtenidas las posiciones aparecerá una segunda ventana de mapa en la que se representa cada una de les estaciones mediante el símbolo de un triángulo.



Figura 5.11 Mapa de posición de Nodos B.

Se observa que, una vez calculada la posición de los Nodos B, se activará la zona de simulación en la ventana principal.

5.5. Zona de simulación.

El modelo utilizado en las simulaciones supone la consideración de un conjunto de situaciones instantáneas (snapshots) o muestras incorreladas de la posición de los móviles. Este tipo de simulación, si bien resulta apropiado para estimar valores medios y varianzas, no permite analizar la evolución temporal de la potencia de los móviles.

Esto presenta algunas dificultades, especialmente para el análisis de los traspasos y en el estudio del efecto de sombra (shadowing), ya que no es posible conocer a qué Nodo B está asignado un móvil en el instante anterior, y por tanto no puede modelarse la macrodiversidad de forma exacta. Se puede sin embargo suponer macrodiversidad infinita y admitir que la asignación es siempre ideal. Normalmente cuando la macrodiversidad es mayor que tres, como sucede en UMTS, las diferencias son pequeñas y la simplificación aceptable [3].

Para el control de potencia se ha seguido el modelo planteado en al apartado 4.3.2, implementando un bucle de ajuste de potencias.

Para comenzar con las simulaciones, lo primero que hay que hacer es introducir los datos de la simulación. Por defecto aparecerán los valores que se derivan de los datos que fueron utilizados en el cálculo del radio de la celda y que se corresponden con las condiciones de diseño del sistema.

Los datos necesarios son la densidad de estaciones móviles por Km² y el porcentaje de ellos que usa cada tipo de servicio. Los valores por defecto se han obtenido a partir de los datos de tráfico (densidad de tráfico por km², E/ km²) que se introdujeron a través del formulario de carga de datos y el tráfico individual (E/usuario) para cada servicio calculado como [12], [13]:

(5.1)

$$a_i = \frac{h_i \cdot l_i}{3600}$$

donde:

 \mathbf{h}_{i} es la tasa de llamadas en la hora cargada.

 I_i es la duración media de las conexiones (llamadas) del servicio i.

Se toma esta aproximación ya que el objetivo es obtener unos valores iniciales y no es necesario realizar un cálculo más preciso. Además lo importante realmente es el tráfico total de la celda más que el tráfico individual de cada usuario, por eso la aproximación que se hace se puede considerarse válida.

El objetivo es poder modificar los datos iniciales para analizar el comportamiento del sistema ante diferentes situaciones.

Nótese que aparecerán deshabilitados los datos referentes a tipos de entorno que no se encuentren en el mapa en estudio, y tipos de servicios que no hayan sido contemplados en el cálculo del radio de la célula.

También es posible ajustar el número de veces que se repetirá la simulación antes de obtener los resultados (método de Monte Carlo) y el error permitido en el bucle de ajuste de potencias (cuanto menor sea el error permitido mayor será el tiempo se simulación).



Figura 5.12 Zona de simulación.

Una vez introducidos los datos de simulación habrá que pulsar en el botón Iniciar Simulación para que esta comience. La simulación puede tardar un tiempo muy variable en realizarse en función de la cantidad de usuarios del sistema, el número de repeticiones y el margen fijado para el ajuste de potencias.

Durante la simulación los cálculos utilizados son los siguientes: Para el enlace ascendente se utiliza la expresión (4.3) vista en el apartado 4.3.2 junto con el bucle de ajuste de ponencias descrito en el mismo. Para el enlace descendente se usa la relación (3.53) junto con la condición (3.48) que aparecen en el apartado 3.4.3.

Una vez concluida la simulación aparecerán varias nuevas ventanas que muestran las conclusiones de la simulación.

Por un lado aparecerá la ventana de Resultado de la Simulación, donde se mostrarán sobre el mapa la ubicación de los usuarios del sistema. Se mostrarán en color verde aquellos que hayan sido servidos y en rojo los que no. Aparecerá además un informe de simulación en el que se detallan el número de usuarios, totales y por tipo de servicio, presentes en el sistema, el número de usuarios servidos en cada caso y el porcentaje sobre las cifras totales. El objetivo es tener una visión global del estado del sistema. Este informe puede guardarse en un fichero de texto si se pulsa el botón de generar Informe que aparece en su correspondiente ventana.



Figura 5.13 Informe de la simulación y mapa de resultado de simulación.

Por otro lado aparece la ventana de Áreas, donde se dibuja, en azul sobre el mapa, el área de cobertura de cada una de las estaciones Base. El objetivo es observar la cobertura de la red y el fenómeno de respiración celular.

Planificación UMTS		
enu Herramientas	🕖 Areas: Resultado de la Simulación	
Calculo del radio de la celda	File Edit View Insert Tools Desktop Window Help	2
Introducir datos Balance del enlace Calculo segun la dens Calcular Mostrar resultados Calcular p	Proprio	
Simulacion Datos de la Simulacion Namero de EM / Kr ² 10 50 Voz 12.2 Kbps 1 0.93 Datos (CS) 64Kbps 0.06 Datos (CS) 64Kbps 0.06 Datos (CS) 64Kbps 0.01 Datos (PS) 384kbps 1 Numero de repeticiones 1 Mergen de error en el ajuzte de potencies (%) 1 Iniciar Simulacion		Ric Cerl are a Protection of Centres Protection of Protection of Centres Protection of Centres

Figura 5.14 Mapa de áreas.

5.6. Descripción de las principales funciones.

A continuación se comentan las funciones más relevantes de la herramienta pumts. Nótese que todas las funciones cuyo nombre termina en "_Callback" están asociadas a un botón y se ejecutarán cuando este sea pulsado.

- Funciones de los menús: Se ejecutan al pulsar la entrada correspondiente en el menú principal y el de herramientas:
 - cargmapa_Callback: Permite cargar un mapa nuevo, sin datos asociados.
 - abrir_Callback: Permite abrir un mapa junto con sus datos que haya sido guardado previamente.
 - guardar_Callback: Permite guardar un mapa con sus datos asociados.
 - salir_Callback: Permite salir del programa.
 - Mapmaker: Abre la herramienta de creación de mapas "Map Creator"
- Funciones de la zona de cálculo del Radio de la Celda:
 - introdatos_Callback: Abre la ventana donde se introducen los datos del cálculo del radio de la celda.
 - calculo_Callback: Realiza los cálculos del radio:
 - CalcBalance: Contiene los cálculos del Balance del Enlace.
 - CalcTraf: Contiene los cálculos del radio de la celda a partir de la intensidad de tráfico prevista.

- verresultados_Callback: Abre la ventana donde se muestran los resultados de cálculo de la celda.
- calcnodos_Callback: Permite llamar a la función que calcula la posición de los nodos B según los resultados obtenidos del cálculo del radio, y después los dibuja en un nuevo mapa. En esta función también se habilita la zona de simulación y se inician los datos necesarios para esta.
 - CalcPosicionesBS: Calcula la posición de los Nodos B en el mapa y devuelve sus coordenadas.
 - CalcMovSim: Calcula los valores que aparecen cuando se habilita la zona de simulación, en función de los datos de los cálculos anteriores.
- Funciones de la zona de simulación:
 - simulacion_Callback: Se ejecuta al pulsar el botón de "Iniciar Simulación", y llama a las funciones que realizarán los cálculos:
 - colocar_moviles2: Función que distribuye las estaciones móviles aleatoriamente por el mapa.
 - calcdist: Calcula la matriz de distancias entre los móviles y las estaciones base. Después busca la base mejor servidora para cada móvil.
 - asignatipo: Asigna a cada estación móvil un tipo (Voz o datos a las distintas velocidades) aleatoriamente, teniendo en cuenta los porcentajes de cada tipo introducidos en los datos de simulación.

- calculo: Realiza los cálculos necesarios para simular la situación instantánea (snapshot) de cada paso de la simulación, resultado de las funciones anteriores:
 - calculoDL: Realiza el cálculo para el enlace descendente.
 - calculoUL: Realiza el cálculo para el enlace ascendente.
- ResultSimulacion: Al finalizar el bucle de la simulación, esta función abre una ventana donde se muestran los resultados de ésta.
- ponEM: Pinta los móviles del último snapshot en el mapa de salida.
- DibulaAreas: Dibuja el área de cobertura de los Nodos B en el mapa.